

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

13. METODA RABATERII

Metoda rabaterii constă în rotirea unui plan $[P]$ oarecare în jurul uneia din urmele sale, până când planul $[P]$ se suprapune peste planul de proiecție în care se situează urma aleasă ca axă de rotație. Un caz particular al rabaterii a fost utilizat la definirea epurei, unde planul orizontal $[H]$ a fost răbătut, în jurul urmei sale, axa de proiecție Ox , până la suprapunerea peste planul vertical de proiecție $[V]$, iar planul de proiecție lateral s-a răbătut prin rotație, în jurul axei de proiecție Oz , până la suprapunerea peste planul vertical de proiecție $[V]$.

13.1 METODA RABATERII PENTRU UN PLAN OARECARE ȘI O DREAPTĂ. CONȘTRUCȚIA PROIECȚIEI ÎN IMAGINE AXONOMETRICĂ ȘI ÎN EPURĂ

Rabaterea unui plan oarecare $[P]$ (figurile 13.1 și 13.2) se poate face prin rabaterea unui punct care aparține acestui plan. Fie punctul $B \in [P]$ care se rabate pe planul orizontal de proiecție $[H]$. Axa de rabatere este urma orizontală $P_H \equiv p_h$ a planului $[P]$. Din proiecția orizontală a punctului, B, b , se trasează o proiectantă perpendiculară pe urma orizontală $P_H \equiv p_h$ a planului $[P]$, iar din punctul $B \equiv b'$, un arc de cerc cu raza $R = P_x B$. La intersecția acestora se află punctul $B_1 \equiv b'_1$, un punct aparținând urmei verticale a planului $[P]$, răbătut în planul orizontal $[H]$. Prin punctele $P_x \equiv P_{x1}$ (identic cu răbătutul său) și $B_1 \equiv b'_1$ se trasează această urmă răbătută $P_{V1} \equiv p'_{v1}$.

13.1.1. RABATEREA UNUI PUNCT AFLAT ÎNTR-UN PLAN OARECARE

Se consideră punctul $A(a, a')$ situat în planul $[P]$ (fig. 13.1, fig. 13.2) care urmează să fie răbătut peste planul orizontal de proiecție $[H]$. Se poziționează acest punct pe o orizontală a planului $[P]$ și se determină proiecțiile acestuia (a' se va afla pe proiecția pe planul vertical de proiecție $[V]$ a orizontalei planului). Pe proiecția pe planul orizontal a orizontalei planului, se trasează cota punctului A, a_z , măsurată din punctul a . Din același punct a se trasează o proiectantă perpendiculară pe axa de rabatere $P_H \equiv p_h$.

Cu vârful în w și rază $R = wa_0$ se trasează un arc de cerc care va intersecta proiectanta dusă din a în punctul A_1 , care este răbătutul lui A pe planul orizontal de proiecție. Triunghiul $[aa_0w]$ se numește triunghi de poziție, sau de rabatere.

Cunoscând modul de rabatere al unui plan și a unui punct aflat în acest plan, pe un alt plan de proiecție, se poate rabate orice alt element geometric (dreaptă, figură plană) situat într-un plan pe oricare plan de proiecție fără dificultate.




Figura 13.1




Figura 13.2

Pe planul orizontal $[H]$, segmentul de dreaptă AB se proiectează în adevărată mărime: $AB = A_1B_1$.

13.1.2. RIDICAREA RABATERII


Operația grafică inversă rabaterii - ridicarea rabaterii - constă în determinarea proiecțiilor unor elemente geometrice (punct, dreaptă, sau plan), cunoscând proiecția lor rabătită.


În cazul unei drepte particulare (o orizontală a unui plan oarecare) $A_1B_1 \in [P]$ (fig.13.1, fig.13.2) se cunosc: poziția rabătită A_1B_1 și urmele $P_H \equiv p_h$, respectiv $P_{V1} \equiv p'_{v1}$, prima fiind și axa rabaterii. Pentru ridicarea rabaterii, din punctele A_1 și B_1 se duc proiectante perpendiculare pe axa rabaterii, $P_H \equiv p_h$. La intersecția proiectantei dusă din B_1 cu axa Ox se află punctul $b \equiv b_x$, din care se duce o paralelă la urma $P_H \equiv p_h$, pe care se va afla proiecția orizontală a segmentului căutat AB (punctul a se găsește la intersecția proiectantei din A_1 cu paralela trasată din b). Se construiește triunghiul de rabatere Δawa_0 , prin trasarea arcului de cerc $R = wA_1$, care intersectează paralela trasată din b în punctul a_0 ; distanța aa_0 este cota punctului A , a_z .

Din punctul B_1 , cu raza $R = B_1P_x$, se trasează un arc de cerc, care va intersecta proiectanta ridicată din $b \equiv b_x$ în punctul $B \equiv b'$. Din acest punct se trasează proiecția pe planul vertical a orizontalei AB și la intersecția acesteia cu proiectanta dusă din a se află punctul a' . Pentru corectitudinea execuției se poate verifica $bb' = a_z$, măsurând aceste dimensiuni în planul orizontal (în epură): $a_z = aa_0$. Prin punctele P_x și B trece urma verticală P_V și p'_v a planului $[P]$, rezultată prin ridicarea rabaterii pentru un plan. Se observă identitatea imaginilor finale ale rabaterii, respectiv ridicării rabaterii - lucru firesc și motiv pentru care explicațiile date celor două procedee au aceeași susținere grafică, cu figurile 13.1 și 13.2.



13.2. APLICAȚII

1. Apelând, succesiv, la metoda rotației, respectiv la metoda rabaterii, să se determine adevărata mărime a unui segment de dreaptă cunoscut, $D = MN$.





2. Fie triunghiul oarecare, ΔABC , dat prin proiecțiile sale, Δabc și $\Delta a'b'c'$. Să se determine adevărata mărime a laturilor acestui triunghi, apelând la metoda rabaterii.



3. Se consideră triunghiul rabăut $\Delta A_1B_1C_1$. Să se ridice rabateria și să se determine poziția spațială a acestuia, ΔABC , cunoscând axa rabaterii, $P_H = p_h$ și urma verticală $P_V = p'_v$ a planului $[P]$ în care este cuprins triunghiul considerat.

